お客様 各位

株式会社ディー・ディー・エス EVE FA サポートセンター EVE MA サポートセンター

## EVE シリーズをご利用のお客様へ

# - Ericom Connect ご利用時のご注意 -

平素は格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

弊社 EVE シリーズ (EVE FA, EVE MA, EVE FA Standalone) ID マネージャーをご利用 のお客様へご案内いたします。アシスト社の仮想化ソリューション「Ericom Connect」のロ グイン画面に ID マネージャーをご利用される際は、以下の内容にご注意ください。

#### 1 概要

**Ericom Connect** の AccessPortal 及び AccessPad を ID マネージャーでご利用いただく 際、送出モードは「KeySend」のみ対応しております。また、以下のご利用上の注意点がご ざいます。

- (1) AccessPortal および AccessPad のログアウト時に ID マネージャーの認証画面が表示 される場合があります。
- (2) AccessPad の認証画面の状態により、ログインに失敗する場合があります。

(1)および(2)の原因と対策について、以下に記載します。

2 ログアウト時に ID マネージャーの認証画面が表示される

2.1 原因

ログアウト時に ID マネージャーの認証画面が表示される原因は、それぞれ、以下が同一であることに起因します。

AccessPortal: ログイン画面(図 1)とログアウト後に表示される画面(図 2)の画面情報 AccessPad: ログイン画面(図 3)とログアウト画面(図 4)の情報(タイトル、キーワード、プ ロセス名)



図 1 AccessPortal ログイン画面



図 2 AccessPortal ログアウト後の画面

	A.	AccessPad
	ログイン	
Please enter the	host name or IP address of Ericom : サーバ: ユーザ名: バスワード: ロガイン	Server and your network credentials

図 3 AccessPad ログイン画面

Fricom AccessPad - 10.2.3.25:8011	
	AccessPad
Ericom AccessPad	×
Fricom AccessPad からログアウトすると、すべての接 Ericom AccessPad からログアウトしますか?	統が閉じられます。
Logout	Cancel

図 4 AccessPad ログアウト画面

2.2 実際の動作と対策

AccessPortal

ログイン画面情報とログアウト後に表示される画面情報が同じであるため、ログアウト時 にも ID マネージャーの認証画面が表示されます。お手数ですが、キャンセルボタンを押下 して認証を回避してください。



図 5 AccessPortal のログアウト時に表示される認証画面



図6キャンセルで認証を回避してください

#### AccessPad

ログイン画面とログアウト画面の情報が同じであるため、ログアウト時にも ID マネージャーの認証画面が表示されます。本事象は、ID マネージャーにおいて以下の操作を行っていただくことでご対応いただけます。

① アプリケーションの登録画面を開きます。

② サイズにチェックをつけて登録します。

### <EVE FAID マネージャー>

EVE FA EVE FA COS Pプリケーションの設定を行います 登録名(N) Ericom AccessPad ウィンドウ情報 タイトル(T) Ericom AccessPad マ 完全一致(E) キーワード(K) マ 完全一致(F)	🕼 EVE FA IDマネージャー - 詳細設定	×
アプリケーションの設定を行います  登録名(N) Ericom AccessPad  ウィンドウ情報  タイトル(T) Ericom AccessPad  マ 完全一致(E)  キーワード(K)  マ 完全一致(F)	😵 EVE FA	DDS
登録名(N) Ericom AccessPad ウィンドウ情報 タイトル(T) Ericom AccessPad マ 完全一致(E) キーワード(K) マ 完全一致(F)	アプリケーションの設定を行います	_
ワインドワ情報     タイトル(T)     Ericom AccessPad     ▼ 完全一致(E)       シートード(K)     マ 完全一致(F)	登録名(N) Ericom AccessPad	
▼ サイズ(Z) 719 × 520	ウィンドウ情報 タイトル(T) Ericom AccessPad キーワード(K) マサイズ(Z) 719 × 520	▼ 完全一致(E) ▼ 完全一致(F)

<EVE MA ID マネージャー>

🍰 アプリケー	ションの登録		
ID N	Manager登録名(N):	Untitled	
- 検出条件			
	タイトル(T):	Ericom AccessPad	📝 完全一致
	プロセス名(P):	Blaze.exe	
	キーワード(K):		📝 完全一致
	▼サイズ(Z)	719 × 520	

図7 アプリケーション登録画面

#### ※注意点

本対応は、IDマネージャーに登録するアプリケーションのウィンドウサイズを固定とする ことで、送出対象の画面を特定するものです。AccessPadの認証画面はマウス操作により、 横幅のみ一定のサイズまで拡大・縮小が可能ですが、このサイズは初期状態のまま変更され ないようお願いいたします。 3 AccessPad へのログインに失敗する

3.1 原因

AccessPad へのログインで失敗する原因は、ログイン状況によって AccessPad のログイン 画面の初期カーソル位置が異なることに起因します。AccessPad は、ログインに成功すると 設定ファイルにログイン履歴を保持します。2 回目以降のログインでは、この履歴より前回 ログイン情報を取得し、ログイン画面のサーバー名、ユーザー名に表示する仕様となってい ます。そのため、初回ログインと 2 回目以降のログインでは初回カーソル位置が異なる状況 となります。ID マネージャーの KeySend モードは、キーボード操作でのログインを代行す るしくみです。そのため、初期カーソルが別の位置にあることにより、ID マネージャーで正 しい位置に値を入力できずログインに失敗します。

			AccessPac
	ログ	イン	
Please enter the hos	t name or IP address of I	Ericom Server and yc	ur network credentials
(	ж-лі: 		~
	ユーザ名:		<b>.</b>
- ,	ペスワード:		
	ログイン		
opyright© 2015 Ericom®	Software. All rights reserved trademark of Fr	l. Ericom is a registered icom Software.	trademark and AccessPad is

図8初回ログイン時の初期カーソル位置

	М	AccessPac
	ログイン	
Please enter th	e host name or IP address of Ericom S	Server and your network credentials
	サーバ: 1023375-8011	~
	ユーザ名:	
	MS Admin Jash	~
	U	
	ログイン	_

図9 認証履歴を持つ場合のログイン時の初期カーソル位置

3.2 実際の動作例と対策

ログイン履歴を保持する状況では、初期カーソル位置が別の位置にあることにより ID マ ネージャーの入力箇所がずれ、ログインに失敗する場合があります。



図 10 ID マネージャーによる AccessPad の 2 回目以降の認証

	A HT	AccessPac
	ログイン	
Please enter the	host name or IP address of Ericom Serve サーバ: ユーザ名: パフロード・	er and your network credentials

図 11 AccessPad のログイン処理中の画面 ID マネージャーが正しい位置に値を設定できていない



図 12 ログインに失敗

本現象は、以下の方法によりご対応いただけます。

① AccessPad が認証履歴を保持するファイルをテキストエディタ等で開き、認証履歴を 削除し、上書き保存します。

格納場所:C:¥Users¥%UserName%¥AppData¥Local

ファイル名: accesspad\_settings.ini

削除対象項目:[%General]セクション以外全て



図 13 accesspad\_settings.ini の例([%General]セクション以外全て削除)

- ② accesspad\_settings.ini ファイルを書き込み禁止にします。
- ③ AccessPad を起動します。
- ④ ID マネージャーの認証画面から認証を行い、AccessPad にログインできることを確認 します。

※注意点.

AccessPad を初回で設定した言語とは異なる言語で利用する場合は、使用する言語毎 に accesspad\_settings.ini ファイルが必要となります。これは、accesspad\_settings.ini を書き込み禁止にすることで AccessPad 画面からの言語変更を保持できなくなるた めです。



図 14 accesspad\_settings.ini の例(日本語を使用言語として設定)

G	
	Chinese (Simplified) - 中文(简体)
	Chinese (Traditional, Taiwan) - 中文(繁體)
	English (United States) - English
	French - Francais
	German - Deutsch
	Italian - Italiano
~	Japanese (Japan) - 日本語
	Korean (Korea) - 한국의
	Portuguese (Brazil) - Português(Brasil)
	Russian - Русский
	Spanish (Argentina) - Español

図 15 AccessPad 画面での言語の変更